

WTwain

Indice contenuti:

Requisiti per l'installazione	2
Installazione	3
Configurazione Licenza	5
Configurazione WTwain	5
Disinstallazione WTwain	7

Requisiti per l'installazione

L'installatore di WTwain è un file con nome:

WTwainInstaller.exe

e può essere disponibile all'indirizzo:

<http://www.dmrsoftware.com/free/installer/WTwainInstaller.exe>

oppure essere fornito direttamente dal costruttore o da DMRSoftware

1. **WCam2K precedentemente installato**
il direttorio di lavoro: ..\WCam2K\WCam\Utils\WTwain
2. **WTwain utilizzato senza cad-cam**
il direttorio di lavoro può essere scelto in fase di installazione

2. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 32/64BIT
3. SCHEDA GRAFICA 2GB O SUPERIORE
4. RAM 2GB O SUPERIORE

Ad esempio:

Specifiche dispositivo


Processore	Intel(R) Core(TM) i7-2700K CPU @ 3.50GHz 3.50 GHz
RAM installata	16,0 GB

Specifiche Windows


Edizione	Windows 10 Pro
----------	----------------

Installazione


1. Eseguire l'installatore
2. Seguire i passaggi, impostando il direttorio ..\WCam2K\WCam\Utils\WTwain



dal tasto Sfoglia:



3. Tasto destro sulla cartella Wtwain(cartella principale)



4. Selezionare Sicurezza → Modifica e selezionare consenti su ogni utente e applicare


5. Configurazione licenza

Il software si avvia in versione completa se nella chiave è presenta la licenza per il software WTwain

1. Inserire la chiave di protezione del software
2. Lanciare Wcam2K


2. Configurazione WTwain

3. Avviare WCam2K, dal menu Sistema → Direttori




4. Selezionare il pulsante con la fotocamera e indicare il percorso dell'eseguibile WTwain.exe nella cartella \WCam2K\WCam\Utils\WTwain


5. Si attiva il tasto con la fotocamera e la chiave inglese:



6. Selezionare il pulsante che permette di aprire WTwain:



7. Dal pulsante Configure, si apre la pagina di configurazione di WTwain:



Per la calibrazione e impostazione del software vedere il manuale WTwain

Disinstallazione WTwain

La disinstallazione del software può essere fatta da Pannello di Controllo di Windows o dal avviando il file presente nella cartella principale del software che ha nome: unins000.exe